

Android4. x

■設定確認方法

※設定には、当社の「電子メールアドレス設定書」が必要ですので、あらかじめご用意ください。お手元がない方は、OCTV までご連絡ください。

※端末により画面レイアウトが異なる場合がありますが、設定手順は同じです。

【1】



アプリの一覧から、[メール] を選択します。

【2】



右上の [設定] を選択します。

【3】

設定 アカウントを追加

全般

abcd@f1.octv.ne.jp
abcd@f1.octv.ne.jp

abcd@f1.octv.ne.jp

アカウント名
abcd@f1.octv.ne.jp

名前
OCTV太郎

署名
送信メッセージに署名を付ける

クイック返信
メールの作成時に頻繁に挿入する文章を編集する

優先アカウントにする
いつもこのアカウントでメールを送信

データ使用

受信トレイの確認頻度
15分毎

通知設定

メール着信通知
メール受信: システムバーで通知

着信音を選択

バイブレーション
使用しない

サーバー設定

受信設定
ユーザー名、パスワードなど受信サーバーを設定する

送信設定
ユーザー名、パスワードなど送信サーバーを設定する

アカウントの削除

アカウントを削除

[設定] 画面が表示されます。

【名前】

自由に入力して下さい。

ここで入力した内容が

送信メールの送信者として表示されます。

例：OCTV 太郎

【優先アカウントにする】

必要であればチェックします。

【メール着信通知】

必要であればチェックします。

【受信設定】

[4] に進んでください。

【送信設定】

[5] に進んでください。

【4】

設定

全般

abcd@f1.octv.ne.jp
abcd@f1.octv.ne.jp

abcd@f1.octv.ne.jp | 受信設定

| | |
|--------------|--------------------|
| ユーザー名 | abcd@f1.octv.ne.jp |
| パスワード | |
| POP3サーバー | pop.f1.octv.ne.jp |
| セキュリティの種類 | SSL/TLS |
| ポート | 995 |
| サーバーからメールを削除 | 削除しない |

キャンセル 完了

[受信設定] 画面が表示されます。

【ユーザー名】

「電子メールアドレス設定書」(以下「設定書」)の
[電子メールアドレス] を入力します。

例：abcd@f1.octv.ne.jp

【パスワード】

「設定書」の [パスワード] を入力します。

例：ab01cd23

【POP3サーバー】

「設定書」の [受信メールサーバ] を入力します。

例：pop.f1.octv.ne.jp

【セキュリティの種類】

[SSL/TLS] を選択します。

【ポート】

[995] を入力します。

【サーバーからのメール削除】

[削除しない] を選択します。

右下の「完了」を選択します。

【5】

設定

全般

abcd@f1.octv.ne.jp
abcd@f1.octv.ne.jp

abcd@f1.octv.ne.jp | 送信設定

SMTPサーバー smtp.f1.octv.ne.jp

セキュリティの種類 STARTTLS

ポート 587

ログインが必要

ユーザー名 abcd@f1.octv.ne.jp

パスワード

キャンセル 完了

[送信設定] 画面が表示されます。

【SMTP サーバー】

「設定書」の [送信メールサーバ] を入力します。

例：smtp.f1.octv.ne.jp

【セキュリティの種類】

[STARTTLS] を選択します。

【ポート】

[587] を入力します。

【ログインが必要】

チェックします。

【ユーザー名】

「設定書」の [電子メールアドレス] を入力します。

例：abcd@f1.octv.ne.jp

【パスワード】

「設定書」の [パスワード] を入力します。

例：ab01cd23

右下の「完了」を選択します。

これでメールの設定は完了です。