

■設定確認方法

※設定には、当社の「電子メールアドレス設定書」が必要ですので、あらかじめご用意ください。

お手元がない方は、OCTVまでご連絡ください。

※端末により画面レイアウトが異なる場合がありますが、設定手順は同じです。

【1】



ホーム画面から、「設定」を選択します。

【2】



[設定] 画面が表示されます。

[メール/連絡先/カレンダー] を選択します。

【3】



[メール/連絡先/カレンダー] 画面が表示されます。

設定を確認したいアカウントを選択します。

【4】



アカウント情報の画面が表示されます。

【アカウント】

「オン」になっていることを確認します。

<POPアカウント情報>

【名前】

自由に入力して下さい。

ここで入力した内容が送信メールの送信者として表示されます。

例：OCTV太郎

【アドレス】

「電子メールアドレス設定書」（以下「設定書」）の
[電子メールアドレス]を入力します。

例：abcd@f1.octv.ne.jp

<受信メールサーバ>

【ホスト名】

「設定書」の [受信メールサーバ] を入力します。

例：pop.f1.octv.ne.jp

【ユーザ名】

「設定書」の [電子メールアドレス] を入力します。

例：taro_tanaka@f1.octv.ne.jp

【パスワード】

「設定書」の [パスワード] を入力します。

例：ab01cd23

【5】



画面を下にスクロールさせます。

[SMTP] を選択します。

【6】



[SMTP] 画面が表示されます。

[プライマリサーバ] を選択します。

【7】



プライマリサーバの画面が表示されます。

【サーバ】

「オン」になっていることを確認します。

【ホスト名】

「設定書」の [送信メールサーバ] を入力します。
例: smtp.f1.octv.ne.jp

【ユーザ名】

「設定書」の [電子メールアドレス] を入力します。
例: abcd@f1.octv.ne.jp

【パスワード】

「設定書」の [パスワード] を入力します。
例: ab01cd23

【SSLを使用】

「オフ」を選択します。

【認証】

「パスワード」を選択します。

【サーバーポート】

「587」と入力します。

画面左上の [SMTP] を選択します。

【8】



[SMTP] 画面に戻ります。

画面左上のアカウント名（例：abcd@f1.octv.ne.jp）を選択します。

【9】



アカウント情報の画面に戻ります。

[詳細] を選択します。

【10】



[詳細] 画面が表示されます。

【SSLを使用】

[オン]、[オフ]のどちらでもかまいません。
[オン]の方がセキュリティが高い設定になります。

【認証】

「パスワード」を選択します。

【サーバーから削除】

デフォルトでは「しない」になっています。
[7日] もしくは [受信ボックスからの削除時] を選択すると、
選択したタイミングで受信されたメッセージのコピーを
サーバーから削除します。

【サーバーポート】

最初の項目、【SSLを使用】との組み合わせで設定します。

【SSLを使用】が[オン]の場合 → [995]
[オフ]の場合 → [110]

これで、メールの設定確認は完了です。