

# Outlook 2013

## ■設定確認方法

※Outlook 2013 がインストールされていることが前提です。

※設定には、当社の「電子メールアドレス設定書」が必要ですので、あらかじめご用意ください。

お手元がない方は、OCTV までご連絡ください。

### 【1】




Outlook 2013 を起動します。

### 【2】



メニューバーから [ファイル] を選択します。

### 【3】



[情報] - [アカウント設定] - [アカウント設定] を選択します。

### 【4】



[電子メールアカウント] 画面が表示されます。

設定を確認したいアカウントを選択し、[変更] をクリックします。

## 【5】

アカウントの変更  
POP と IMAP のアカウント設定  
お使いのアカウントのメールサーバーの設定を入力してください。

ユーザー情報  
名前(N): OCTV太郎  
電子メール アドレス(E): abc@f1.octv.ne.jp

サーバー情報  
アカウントの種類(A): POP3  
受信メール サーバー(I): pop.f1.octv.ne.jp  
送信メール サーバー (SMTP)(O): smtp.f1.octv.ne.jp

メールサーバーへのログイン情報  
アカウント名(U): abc@f1.octv.ne.jp  
パスワード(P): \*\*\*\*\*  
 パスワードを保存する(R)

アカウント設定のテスト  
アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧めします。  
[次へ] をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする(S)

メールサーバーがセキュアで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェックボックスをオンにしてください(Q)

詳細設定(M)...

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

「POP と IMAP のアカウント設定」画面が表示されます。

### 【名前】

自由に入力して下さい。

ここで入力した内容が送信メールの送信者として表示されます。

例：OCTV 太郎

### 【電子メールアドレス】

「電子メールアドレス設定書」（以下「設定書」）の「電子メールアドレス」を入力します。

例：abc@f1.octv.ne.jp

### 【アカウントの種類】

「POP」を選択します。

### 【受信メールサーバー】

「設定書」の「受信メールサーバー」を入力します。

例：pop.f1.octv.ne.jp

### 【送信メールサーバー】

「設定書」の「送信メールサーバー」を入力します。

例：smtp.f1.octv.ne.jp

### 【アカウント名】

「設定書」の「電子メールアドレス」を入力します。

例：abc@f1.octv.ne.jp

### 【パスワード】

「設定書」の「パスワード」を入力します。


例：ab01cd23

### 【パスワードを保存する】

チェックを入れます。

「詳細設定」を選択します。

## 【6】




[インターネット電子メール設定] 画面が表示されます。

[送信サーバー] タブを選択します。

【送信サーバーは認証 (SMTP) が必要】  
チェックを入れます。

【受信メールサーバーと同じ設定を使用する】  
チェックを入れます。

## 【7】



[詳細設定] タブを選択します。

【受信メール (POP3)】  
このサーバーは暗号化された接続 (SSL) が  
必要にチェックを入れます。  
※ポート番号が「110」から「995」へ変わります。

【送信メール (SMTP)】  
「587」と入力します。

【使用する暗号化接続の種類】  
「TLS」を選択します。

【サーバーにメッセージのコピーを置く】  
チェックを外すことを強くお勧めします。  
※チェックを入れると、メールが蓄積し、  
メールサーバーの容量を超えてしまった場合、  
新しいメールを受信することができなくな  
りますのでご注意ください。

[OK] を選択し、この画面を終了します。

## 【8】

アカウントの変更

POPとIMAPのアカウント設定  
お使いのアカウントのメールサーバーの設定を入力してください。

ユーザー情報  
名前(N): OCTV太郎  
電子メール アドレス(E): abc@f1.octv.ne.jp

サーバー情報  
アカウントの種類(A): POP3  
受信メール サーバー(I): pop.f1.octv.ne.jp  
送信メール サーバー (SMTP)(O): smtp.f1.octv.ne.jp

メールサーバーへのログイン情報  
アカウント名(U): abc@f1.octv.ne.jp  
パスワード(P): \*\*\*\*\*  
 パスワードを保存する(R)

メールサーバーがセキュリティで保護された(パスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェック ボックスをオンにしてください(Q))

アカウント設定のテスト  
アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧めします。

アカウント設定のテスト(T)  
 [次へ] をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする(S)

詳細設定(M)...

< 戻る(B) **次へ(N) >** キャンセル

[インターネット電子メール設定] 画面に戻ります。

[次へ] を選択します。

## 【9】

テスト アカウント設定

すべてのテストが完了しました。[閉じる] をクリックして続行してください。

中止(S) **閉じる(C)**

タスク	エラー
✓ 受信メールサーバー (POP3) へのログイン	完了
✓ テスト電子メールメッセージの送信	完了

[テスト アカウント設定] 画面が表示されます。

[閉じる] を選択して、この画面を終了します。

※エラーが出た場合は設定間違いがありますので

【5】から再度設定確認をお願いします。

## 【10】



[すべて完了しました] 画面が表示されます。

[完了] を選択します。

## 【11】



[電子メールアカウント] 画面が表示されます。

[閉じる] を選択して、この画面を終了します。

これで、メールの設定確認は完了です。