

Outlook 2016

■設定確認方法

※Outlook 2016 がインストールされていることが前提です。

※設定には、当社の「電子メールアドレス設定書」が必要ですので、あらかじめご用意ください。

お手元がない方は、OCTV までご連絡ください。

【1】




Outlook 2016 を起動します。

【2】



メニューバーから [ファイル] を選択します。

【3】



[情報] - [アカウント設定] - [アカウント設定] を選択します。

【4】



[電子メールアカウント] 画面が表示されます。

設定を確認したいアカウントを選択し、[変更] をクリックします。

【5】

アカウントの変更
POPとIMAPのアカウント設定
お使いのアカウントのメールサーバーの設定を入力してください。

ユーザー情報
名前(Y): OCTV太郎
電子メール アドレス(E): abc@f1.octv.ne.jp

サーバー情報
アカウントの種類(A): POP3
受信メール サーバー(I): pop.f1.octv.ne.jp
送信メール サーバー (SMTP)(O): smtp.f1.octv.ne.jp

メールサーバーへのログイン情報
アカウント名(U): abc@f1.octv.ne.jp
パスワード(P): *****
 パスワードを保存する(R)

アカウント設定のテスト
アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧めします。
[次へ] をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする(S)

メールサーバーがセキュアで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェックボックスをオンにしてください(Q)

詳細設定(M)...

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

「POP と IMAP のアカウント設定」画面が表示されます。

【名前】

自由に入力して下さい。

ここで入力した内容が送信メールの送信者として表示されます。

例：OCTV 太郎

【電子メールアドレス】

「電子メールアドレス設定書」（以下「設定書」）の「電子メールアドレス」を入力します。

例：abc@f1.octv.ne.jp

【アカウントの種類】

「POP」を選択します。

【受信メールサーバー】

「設定書」の「受信メールサーバー」を入力します。

例：pop.f1.octv.ne.jp

【送信メールサーバー】

「設定書」の「送信メールサーバー」を入力します。

例：smtp.f1.octv.ne.jp

【アカウント名】

「設定書」の「電子メールアドレス」を入力します。

例：abc@f1.octv.ne.jp

【パスワード】

「設定書」の「パスワード」を入力します。


例：ab01cd23

【パスワードを保存する】

チェックを入れます。

「詳細設定」を選択します。

【6】




[インターネット電子メール設定] 画面が表示されます。

[送信サーバー] タブを選択します。

【送信サーバーは認証 (SMTP) が必要】
チェックを入れます。

【受信メールサーバーと同じ設定を使用する】
チェックを入れます。

【7】



[詳細設定] タブを選択します。

【受信メール (POP3)】
このサーバーは暗号化された接続 (SSL) が
必要にチェックを入れます。
※ポート番号が「110」から「995」へ変わります。

【送信メール (SMTP)】
「587」と入力します。

【使用する暗号化接続の種類】
「STARTLS」を選択します。

【サーバーにメッセージのコピーを置く】
チェックを外すことを強くお勧めします。
※チェックを入れると、メールが蓄積し、
メールサーバーの容量を超えてしまった場合、
新しいメールを受信することができなくな
りますのでご注意ください。

[OK] を選択し、この画面を終了します。

【8】

アカウントの変更

POP と IMAP のアカウント設定
お使いのアカウントのメールサーバーの設定を入力してください。

ユーザー情報
名前(N): OCTV太郎
電子メール アドレス(E): abc@f1.octv.ne.jp

サーバー情報
アカウントの種類(A): POP3
受信メール サーバー(I): pop.f1.octv.ne.jp
送信メール サーバー (SMTP)(O): smtp.f1.octv.ne.jp

メールサーバーへのログイン情報
アカウント名(U): abc@f1.octv.ne.jp
パスワード(P): *****
 パスワードを保存する(R)

アカウント設定のテスト
アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧めします。
アカウント設定のテスト(T)
 [次へ] をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする(S)

メールサーバーがセキュリティで保護された(パスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェック ボックスをオンにしてください(Q))

詳細設定(M)...

< 戻る(B) **次へ(N) >** キャンセル

[POP と IMAP のアカウント設定] 画面に戻ります。

[次へ] を選択します。

【9】

テスト アカウント設定

すべてのテストが完了しました。[閉じる] をクリックして続行してください。

中止(S) **閉じる(C)**

タスク エラー

タスク	状況
✓ 受信メール サーバー (POP3) へのログイン	完了
✓ テスト電子メール メッセージの送信	完了


[テスト アカウント設定] 画面が表示されます。

[閉じる] を選択して、この画面を終了します。

※エラーが出た場合は設定間違いがありますので

【5】から再度設定確認をお願いします。

【10】



[すべて完了しました] 画面が表示されます。

[完了] を選択します。

【11】



[電子メールアカウント] 画面が表示されます。

[閉じる] を選択して、この画面を終了します。

これで、メールの設定確認は完了です。