

■設定確認方法


※設定には、当社の「電子メールアドレス設定書」が必要ですので、あらかじめご用意ください。
お手元にない方は、OCTVまでご連絡ください。

【1】



WindowsLiveメール2011を起動します。


【2】



[ホーム] 画面が表示されます。

メニューバーから、[アカウント] を選択します。

【3】




[アカウント] 画面が表示されます。

画面左列から設定を確認したいアカウント
(例：F1.octv.ne(abc)) を選択し、

[プロパティ] をクリックします。

【4】



【プロパティ】画面が表示されます。
【全般】タブが選択されていることを確認します。

【名前】


自由に入力します。
ここで入力した内容が送信メールの送信者として表示されます。
例：OCTV太郎

【電子メールアドレス】

「電子メールアドレス設定書」（以下「設定書」）の
【電子メールアドレス】を入力します。
例：abc@f1.octv.ne.jp

【メールの受信時および同期時にこのアカウントを含める】
チェックを入れます。

【5】



【サーバー】タブを選択します。

【受信メールサーバーの種類】
「POP3」となっていることを確認します。

【受信メール(POP3)】
「設定書」の【受信メールサーバー(POP)】を入力します。
例：pop.f1.octv.ne.jp

【送信メール(SMTP)】
「設定書」の【送信メールサーバー(SMTP)】を入力します。
例：smtp.f1.octv.ne.jp

【ユーザー名】
「設定書」の【電子メールアドレス】を入力します。
例：abc@f1.octv.ne.jp

【パスワード】
「設定書」の【パスワード】を入力します。
例：ab01cd23


【パスワードを保存する】
チェックを入れます。

【クリアテキスト認証を使用してログオンする】
チェックを入れます。

【このサーバーは認証が必要】
チェックを入れます。

【設定】を選択します。

【6】




[送信メールサーバー] 画面が表示されます。

【ログオン情報】

「受信メールサーバーと同じ設定を使用する」を選択します。

[OK] を選択し、この画面を終了します。

【完了】



[プロパティ] 画面に戻ります。

[詳細設定] タブを選択します。

【送信メール (SMTP)】

「587」と入力します。

【このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要】
チェックしません。

【受信メール (POP3)】、

【このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要】
以下の組み合わせのいずれかになっていることを確認します。

「995」、チェックあり または

「110」、チェックなし

【サーバーにメッセージのコピーを置く】

チェックを外すことを強くお勧めします。

※チェックを入れると、メールが蓄積し、メールサーバーの容量を超えてしまった
場合、新しいメールを受信することができなくなりますのでご注意ください。

[適用]、[OK] を選択して

この画面を終了します。

これで、メールの設定確認は完了です。