

Windows Live メール2011

■新規設定方法

※Windows Live メール2011がインストールされていることが前提です。
※設定には、当社の「電子メールアドレス設定書」が必要です。あらかじめご用意ください。
お手元にない方は、OCTVまでご連絡ください。


【1】



WindowsLiveメール2011を起動します。

注) 初めてWindows Liveメール2011を起動した場合は、
【4】の画面が表示されますので、【4】に進んでください。


【2】



[ホーム] 画面が表示されます。

メニューバーから、[アカウント] を選択します。

【3】



[アカウント] 画面が表示されます。

[電子メール] を選択します。

【4】

表示 アカウント

Windows Live メール

自分の電子メール アカウントを追加する

Windows Live IDをお持ちの場合はここでサインインしてください。
[Windows Live にサインイン](#)

電子メール アドレス:
abc@f1.octv.ne.jp

パスワード:

パスワードを保存する(B)

表示名:
OCTV太郎

手動でサーバー設定を構成する(C)

Windows Live メールではほとんどの電子メール アカウントをお使いいただけます。たとえば
Hotmail
Gmail
などが利用可能です。

キャンセル 次へ

[自分の電子メールアカウントを追加する] 画面が表示されます。

【電子メールアドレス】

「電子メールアドレス設定書」(以下「設定書」)の
[電子メールアドレス]を入力します。

例: abc@f1.octv.ne.jp

【パスワード】

「設定書」の [パスワード] を入力します。

例: ab01cd23

【パスワードを保存する】

チェックを入れます。

【表示名】

自由に入力して下さい。

ここで入力した内容が送信メールの送信者として表示されます。

例: OCTV太郎

【手動でサーバー設定を構成する】

チェックを入れます。

[次へ] で進みます

【5】

表示 アカウント

Windows Live メール

サーバー設定を構成

電子メール サーバーの設定がわからない場合は、ISP またはネットワーク管理者に連絡してください。

受信サーバー情報

サーバーの種類:
POP

サーバーのアドレス:
pop.f1.octv.ne.jp

ポート:
995

セキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(R)

送信サーバー情報

サーバーのアドレス:
smtp.f1.octv.ne.jp

ポート:
587

セキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(R)

認証が必要(A)

次を使用して認証する:
クリアテキスト

ログオンユーザー名:
abc@f1.octv.ne.jp

キャンセル 戻る 次へ

[サーバー設定を構成] 画面が表示されます。

<受信サーバー情報>

【サーバーの種類】

「POP」を選択します。

【サーバーのアドレス】

「設定書」の [受信メールサーバ] を入力します。

例: pop.f1.octv.ne.jp

【セキュリティで保護された接続 (SSL) が必要】

チェックを入れます。※※

右上の [ポート] が自動的に「995」に変わります。

※※この設定は推奨です。

問題があった場合は、以下の既定の設定のままでかまいません。

【セキュリティで保護された接続 (SSL) が必要】 チェックなし

右上の [ポート] が自動的に「110」に変わります。

【ログオンユーザー名】

「設定書」の [電子メールアドレス] を入力します。

例: abc@f1.octv.ne.jp

<送信サーバー情報>

【サーバーのアドレス】

「設定書」の [送信メールサーバ] を入力します。

例: smtp.f1.octv.ne.jp

【ポート】


587に変更します。

【送信サーバは認証が必要】

チェックを入れます。

[次へ] で進みます


【6】



[電子メールアカウントが追加されました] の画面が表示されます。

[完了] を選択します。

【7】




※Windows Live メール2011 では、標準で「メールをサーバーに残す」設定になっています。

メールが蓄積し、メールサーバーの容量を超えてしまった場合、新しいメールを受信することができなくなります。メールをサーバーに残さない設定にするため、引き続き以下の設定をされることを強くお勧めします。

メニューバーから、[アカウント] を選択します。

【8】




[アカウント] 画面が表示されます。

画面左列から設定を確認したいアカウント (例 : F1.octv.ne(abc)) を選択し、

[プロパティ] を選択します。

【完了】



[プロパティ] 画面が表示されます。
[詳細設定] タブを選択します。

【サーバーにメッセージのコピーを置く】
チェックを外します。

[OK] を選択します。

これで、メールの設定は完了です。