

■新規設定方法

※Outlook 2010がインストールされていることが前提です。


※設定には、当社の「電子メールアドレス設定書」が必要ですので、あらかじめご用意ください。
お手元にない方は、OCTVまでご連絡ください。

【1】



Outlook 2010 を起動します。

【2】




初めてOutlook2010を起動した場合は、
[スタートアップ] 画面が表示されます。

注) [スタートアップ] 画面が表示されない場合は、
【4】に進んでください。

[次へ] で進みます

【3】



[電子メールアドレスアカウント] 画面が表示されます。

[はい] を選択し、
[次へ] を選択します。


【5】に進んでください。

【4】



メニューバーから、
[ファイル] - [情報] - [アカウントの追加] を
選択します。

【5】




[自動アカウント セットアップ] 画面が表示されます。

「自分で電子メールやその他のサービスを使うための
設定をする (手動設定)」にチェックをつけます。

[次へ] で進みます

【6】



[サービスの選択] 画面が表示されます。

[インターネット電子メール] を選択します。

[次へ] で進みます。

新しいアカウントの追加

インターネット電子メール設定
電子メールアカウントを使用するには、以下の項目をすべて設定してください。

ユーザー情報

名前(N): OCTV太郎
電子メールアドレス(E): abc01cd23@octv.ne.jp

サーバー情報

アカウントの種類(A): POP3
受信メールサーバー(R): pop.f1.octv.ne.jp
送信メールサーバー (SMTP)(O): smtp.f1.octv.ne.jp

メールサーバーへのログイン情報

アカウント名(N): abc01cd23@octv.ne.jp
パスワード(P): *****

パスワードを保存する(S)

メールサーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェックボックスをオフにしてください。

アカウント設定のテスト(T)

[次へ] 入力した内容をテストしてアカウント設定を確認する(C)

新しいアカウントの配信先

新入 Outlook 電子ファイル(F)

既存の Outlook 電子ファイル(O)

「インターネット電子メール設定」画面が表示されます。

【名前】

自由に入力して下さい。
ここで入力した内容が送信メールの送信者として表示されます。
例：OCTV太郎

【電子メールアドレス】

「電子メールアドレス設定書」（以下「設定書」）の
「電子メールアドレス」を入力します。

例：abc@f1.octv.ne.jp

【アカウントの種類】

「POP」を選択します。

【受信メールサーバー】

「設定書」の「受信メールサーバ」を入力します。

例：pop.f1.octv.ne.jp

【送信メールサーバー】

「設定書」の「送信メールサーバ」を入力します。

例：smtp.f1.octv.ne.jp

【アカウント名】

「設定書」の「電子メールアドレス」を入力します。

例：abc@f1.octv.ne.jp

【パスワード】

「設定書」の「パスワード」を入力します。

例：ab01cd23


【パスワードを保存する】

チェックを入れます。

【[次へ] ボタンをクリックしたらアカウント設定をテストする】
チェックを外します。

【詳細設定】を選択します。

【8】




[インターネット電子メール設定] 画面が表示されます。

[送信サーバー] タブを選択します。

【送信サーバー (SMTP) は認証が必要】
チェックを入れます。

【9】



[詳細設定] タブを選択します。

【受信メールサーバー (POP3) 】
「995」に変更します。 ※※

【このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要】
チェックを入れます。 ※※

※※この設定は推奨です。
問題があった場合は、以下の既定の設定のままでかまいません。

【受信メールサーバー (POP3) 】 110
【このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要】 チェックなし

【送信サーバー (SMTP) 】
「587」に変更します。

【使用する暗号化接続の種類】
「TLS」を選択します。

【サーバーにメッセージのコピーを置く】
チェックを外します。

[OK] を選択し、この画面を終了します。

【10】

新しいアカウントの追加

インターネット電子メール設定
電子メール アカウントを使用するには、以下の項目をすべて設定してください。

ユーザー情報

名前(N): OCTV支那
電子メール アドレス(A): abc@f1.ocv.ne.jp

サーバー情報

アカウントの種類(K): POP3
受信メール サーバー(S): pop.f1.ocv.ne.jp
送信メール サーバー (SMTP)(M): smtp.f1.ocv.ne.jp

メール サーバーへのログイン情報

アカウント名(U): abc@f1.ocv.ne.jp
パスワード(P): *****
 パスワードも保存する(S)

アカウント設定のテスト

この画面内で情報を入力したら、アカウントのテストを行うことをお勧めします。テストを実行するには [アカウント設定のテスト] をクリックします (ネットワークに接続されている必要があります)。

アカウント設定のテスト(T):
 [次へ] ボタンをクリックしたらアカウント設定をテストする(S)

新しいメッセージの配信先

新しい Outlook データファイル(D)
 既存の Outlook データファイル(S)

詳細設定(D)...

< 戻る(B) **次へ(N) >** キャンセル

[インターネット電子メール設定] 画面に戻ります。

[次へ] で進みます

【完了】

新しいアカウントの追加

セットアップの完了

アカウントのセットアップに必要な情報がすべて入力されました。
ウィザードを閉じるには、[完了] をクリックしてください。

別のアカウントの追加(A)...

< 戻る(B) **完了**

[セットアップの完了] 画面が表示されます。

[完了] を選択します。

これで、メールの設定は完了です。