


Gmail

■設定確認方法

※設定には、当社の「電子メールアドレス設定書」が必要です。あらかじめご用意ください。
お手元がない方は、OCTVまでご連絡ください。
※Gmail画面にOCTVのメールアドレスを設定するには、既にGoogleアカウントを登録済みであることが前提です。

【1】



Gmail画面を表示し、
登録済みの「Googleアカウント」と「パスワード」で
ログインします。

【2】



Gmailのログイン後の画面が表示されます。
[オプション]ボタンを選択し、
[メール設定] を選択します。

【3】



[設定] 画面が表示されます。
[アカウントとインポート] を選択します。


【4】



[アカウントとインポート] 画面が表示されます。

[POP3 を使用したメッセージの確認:] で
確認したいアカウントの [情報を編集] を選択します。

【5】



[メールアカウントを編集]

[****@octv.ne.ipのメール設定を入力します。]

の画面が表示されます。

【ユーザー名】

「設定書」の [電子メールアドレス] を入力します。

例：abcd@f1.octv.ne.jp

【パスワード】

[パスワードを編集] を選択すると、パスワードを入力できます。
「設定書」の [パスワード] を入力します。

例：ab01cd23

【POPサーバー】

「設定書」の [受信メールサーバ] を入力します。

例：pop.f1.octv.ne.jp

【ポート】


「995」を選択します。

【セキュリティで保護された接続 (SSL) を使ってメールを
取得する】

チェックをつけます。

[変更を保存] を選択します。

【6】




[メールアカウントを編集]

の画面が表示されます。

【****@octv.ne.jpからメールの送信もできるようにしますか？】
「はい。・・・としてメールを送信できるようにします。」
にチェックをつけます。

[次のステップ] を選択します。

【7】



[別のメールアドレスを追加]


[別のメールアドレスの情報を入力してください。]

の画面が表示されます。

【名前】
自由に入力して下さい。
ここで入力した内容が送信メールの送信者として表示されます。
例：OCTV太郎

[次のステップ] を選択します。

【8】



【別のメールアドレスを追加】

【SMTPサーバー経由でメールを送信しますか?】

の画面が表示されます。

【～octv.ne.jp SMTPサーバー経由で送信する
(業務用のドメインにおすすめ)】
にチェックをつけます。

【SMTPサーバー】

「設定書」の「送信メールサーバ」を入力します。

例：smtp.f1.octv.ne.jp

【ポート】

「587」を選択します。

【ユーザ名】

「設定書」の「電子メールアドレス」を入力します。

例：abcd@f1.octv.ne.jp

【パスワード】


「設定書」の「パスワード」を入力します。

例：a1b2c3d4

【TLSを使用したセキュリティで保護された接続 (推奨)】
チェックをつけます。

【アカウントを追加】を選択します。

【9】




【別のメールアドレスを追加】

【確認手順に従ってアドレスを追加します】

の画面が表示されます。

さきに開いていた、Gmail画面の受信トレイを表示します。

【10】



「Gmailからのご確認」メールが受信されていますので、内容を表示します。

【11】



「下記のリンクをクリックしてリクエストを承認してください。」の下にあるリンクを選択します。

【12】



[確認が完了しました] 画面が表示されます。

[Gmailアカウントに戻るには、ここをクリックしてください。]のリンクを選択します。

【完了】



Gmail画面に戻ります。

これで、メールの設定確認は完了です。