Android4.x

■新規設定方法

※設定には、当社の「電子メールアドレス設定書」が必要ですので、あらかじめご用意ください。 お手元にない 方は、OCTV までご連絡ください。

※端末により画面レイアウトが異なる場合がありますが、設定手順は同じです。

[1]



ホーム画面から、[メール]を選択します。

【2】

<mark>メールア</mark> まとんどのア	? カウント カウントのメールのセットアップは簡単な操作で完了します。
ールアドレス	abcd@f1.octv.ne.jp
ベスワード	l

[メールアカウント] 画面が表示されます。

【メールアドレス】 「電子メールアドレス設定書」(以下「設定書」)の [電子メールアドレス]を入力します。 例:abcd@f1.octv.ne.jp

【パスワード】 「設定書」の[パスワード]を入力します。 例:ab01cd23

左下の「手動セットアップ」を選択します。



【3】

🥑 アカウント設定	
アカウントの種類	
このアカウントのタイプ	戻る
РОРЗ	
IMAP	
Exchange	

[アカウントの種類] 画面が表示されます。

[POP3]を選択します。

[受信サーバーの設定] 画面が表示されます。

【ユーザー名】 新たに入力する必要はありません。

【パスワード】 新たに入力する必要はありません。

【POP サーバー】 「設定書」の[受信メールサーバ]を入力します。 例: pop. fl. octv. ne. jp

【セキュリティの種類】 [SSL/TLS] を選択します。

【ポート】 [995] を入力します。

【サーバーからのメール削除】 [削除しない]を選択します。

右下の「次へ」を選択します。



【4】

1ーザー名	abcd@f1.octv.ne.jp	
パスワード	non fl. optu po in	
oP3リーハー zキュリティの種類	SSL/TLS	
(- h	995	
ナーバーからメールを削除	削除しない	

[5]

SMTPサーバー	smtp.f1.octv.ne.jp
セキュリティの種類 ポート	587
☑ ログインカ	的必要
ユーザー名	abcd@f1.octv.ne.jp
パスワード	

[送信サーバーの設定] 画面が表示されます。

【SMTP サーバー】 「設定書」の[送信メールサーバ]を入力します。 例:smtp.fl.octv.ne.jp

【セキュリティの種類】 [STARTTLS] を選択します。

【ポート】 [587] を入力します。

【ログインが必要】 チェックします。

【ユーザー名】 新たに入力する必要はありません。

【パスワード】 新たに入力する必要はありません。

右下の「次へ」を選択します。



[6]

◎ アカウントの設定	
アカウントのオプション	
受信トレイを確認する頻度 15分毎	A
□ いつもこのアカウントでメールを送信	
🗹 メールの着信を知らせる	
📝 このアカウントからメールを同期する	
T 7	**^
戻る	次/N

[アカウントのオプション] 画面が表示されます。

【受信トレイを確認する頻度】 利用にあった時間を選択します。

【いつもこのアカウントでメールを送信】 必要であればチェックします。

【メールの着信を知らせる】 必要であればチェックします。

【このアカウントからメールを同期する】 必要であればチェックします。

右下の「次へ」を選択します。

【7】

🥑 アカウント設定	
アカウントの設定が完了しました。	
このアカウントに名前を付ける (皆時の): abcd@fl.octv.ne.jp	
あなたの名前(送信メールに表示されます) OCTV大郎	
次へ	

[アカウントの設定が完了しました。] 画面が表示されます。

【このアカウントに名前を付ける】 必要であれば変更します。

【あなたの名前】 自由に入力して下さい。 ここで入力した内容が 送信メールの送信者として表示されます。 例:OCTV 太郎

右下の「次へ」を選択します。

これでメールの設定は完了です。

