i O S 7. x / 8. x

■設定確認方法

※設定には、当社の「電子メールアドレス設定書」が必要ですので、あらかじめご用意ください。 お手元にない方は、OCTV までご連絡ください。

※端末により画面レイアウトが異なる場合がありますが、設定手順は同じです。

[1]



ホーム画面から、 [設定] を選択します。

【2】

••••• SoftBank 3G	17:25	51% 🔳
設定	メール/連絡先/カレンダー	
→ 機内モード	アカウント abcd@f1.octv.ne.jp メール	>
Second S	アカウントを追加	>
(い) モバイルデータ通信	データの取得方法 プッシ	'= >
マレント SoftBank	メール	
	プレビュー 2	:行 >
🚺 通知センター	TO/CCラベルを表示	
🕄 コントロールセンター	フラグのスタイル カラ	- >
↓ おやすみモード	削除前に確認	\supset
	画像を読み込む	
○ 一般	スレッドにまとめる	\supset
📢 サウンド		
🛞 壁紙/明るさ	常にBccに自分を追加	\supset
🕑 プライバシー	引用のマークを増やす オ	`ン >
	署名 iPadから送	信 >
Cloud	デフォルトアカウント octv.ne	.jp >
🖂 メール/連絡先/カレンダー	メール以外で作成したメッセージはこのデフォルトアフ トから送信されます。	コウン

[設定] 画面が表示されます。

[メール/連絡先/カレンダー]を選択します。

設定を確認したい [アカウント]を選択します。



【3】

キャンセル	abcd@f1.octv.n	e.jp 完了
アカウント		
POPアカウント	情報	
名前	OCTV太郎	
メール	abcd@f1.octv.ne.jp	>
説明	abcd@f1.octv.ne.jp	
受信メールサー	<i>.l</i> ,	
ホスト名	pop.f1.octv.ne.jp	
ユーザ名	abcd@f1.octv.ne.jp	
パスワード	•••••	
	10	
送信メールサーク		
SMTP		smtp.f1.octv.ne.jp >

アカウント情報の画面が表示されます。

【アカウント】 「オン」になっていることを確認します。

【名前】
自由に入力して下さい。
ここで入力した内容が送信メールの送信者として表示されます。
例: OCTV 太郎

【説明】 自由に入力して下さい。 ここで入力した内容がアカウントの一覧に表示されます。 例:abcd@f1.octv.ne.jp

【ホスト名】 「設定書」の[受信メールサーバ]を入力します。 例: pop. fl. octv. ne. jp

【ユーザ名】 「設定書」の[電子メールアドレス]を入力します。 例:taro_tanaka@fl.octv.ne.jp

【パスワード】 「設定書」の[パスワード]を入力します。 例:ab01cd23



【4】



[SMTP] を選択します。

【5】

Abcd@f1.octv.ne.jp	SMTP	
プライマリサーバ		-
smtp.f1.octv.ne.jp	オン >	
ほかのSMTPサーバ		
サーバを追加	>	
"メール"は、プライマリサー パを順番に試します。	-バを使用できない場合はほかのSMTPサー	

[SMTP] 画面が表示されます。

[プライマリサーバ]を選択します。



[6]

完
\bigcirc
パスワード >

プライマリサーバの画面が表示されます。

【サーバ】 「オン」になっていることを確認します。

【ホスト名】 「設定書」の[送信メールサーバ]を入力します。 例: smtp. fl. octv. ne. jp

【ユーザ名】 「設定書」の[電子メールアドレス]を入力します。 例:abcd@f1.octv.ne.jp

【パスワード】 「設定書」の[パスワード]を入力します。 例:ab01cd23

【SSL を使用】 「オフ」を選択します。

【認証】 「パスワード」を選択します。

【サーバーポート】 「587」と入力します。

画面右上の [完了] を選択します



【7】

Abcd@f1.octv.ne.jp	SMTP	
プライマリサーバ		
smtp.f1.octv.ne.jp		オン >
ほかのSMTPサーバ		
サーバを追加		>
"メール"は、プライマ! バを順番に試します。	サーバを使用できない場合はほか	のSMTPサー

[SMTP] の画面に戻ります。

左上の [アドレス (戻る)]を選択します

【8】

キャンセル	abcd@f1.octv.ne.jp	完了
メール	abcd@f1.octv.ne.jp	>
説明	abcd@f1.octv.ne.jp	
受信メールサー/	7	
ホスト名	pop.f1.octv.ne.jp	
ユーザ名	abcd@f1.octv.ne.jp	
パスワード	•••••	
送信メールサー/	7	
SMTP	smtp.f1.octv.ne.jp	>
		_
詳細		>
アカウントを削除		

[アカウント情報]の画面に戻ります。

画面を下にスクロールさせます。

[詳細]を選択します。



[9]

くabcd@f1.octv.ne.jp 詳細	
削除したメッセージの移動先:	
削除済メールボックス	~
アーカイブメールボックス	
削除したメッセージ	
削除	1週間後 >
受信設定	
SSLを使用	
認証	>
サーバから削除	しない >
サーバポート 995	
S/MIME	
S/MIME	\bigcirc

[詳細] 画面が表示されます。

【SSL を使用】 [オン] にします。

【認証】 「パスワード」を選択します。

【サーバーから削除】 デフォルトでは「しない」になっています。 ※[7日] もしくは[受信ボックスからの削 除時] を選択すると、選択したタイミングで 受信されたメッセージのコピーをサーバから削 除します。

【サーバーポート】 [995]を入力します。

左上の [アドレス (戻る)]を選択します

[10]

+	ヤンセル	abcd@f1.octv.ne.jp	完了	
	メール	abcd@f1.octv.ne.jp	>	
	説明	abcd@f1.octv.ne.jp		
受信メールサーバ				
	ホスト名	pop.f1.octv.ne.jp		
	ユーザ名	abcd@f1.octv.ne.jp		
	パスワード	••••••		
送信メールサーバ				
	SMTP	smtp.f1.octv.ne.jp	>	
	詳細		>	
アカウントを削除				

アカウント情報の画面が表示されます。

右上の [完了] を選択します。

これで、メールの設定確認は完了です。

