Macintosh Mail 5.x (Mac OS X 10.7) ■新規設定方法

※設定には、当社の「電子メールアドレス設定書」が必要ですので、あらかじめご用意ください。 お手元にない方は、OCTVまでご連絡ください。

【1】



[Doc]から、Mailを起動します。

※Docバーが表示されていない場合は、 メニューバーから、 [移 動] – [アプリケーション] – [Mail] を選択します。

[2]



初めてMailを起動した場合は、 [ようこそMailへ]画面が表示されます。

注)[ようこそMailへ]画面が表示されない場合は、 【3】に進んでください。

【氏名】 自由に入力して下さい。 ここで入力した内容が送信メールの送信者として表示されます。 例:OCTV太郎

【メールアドレス】 「電子メールアドレス設定書」(以下「設定書」)の [電子メールアドレス]を入力します。 例:abcd@f1.octv.ne.jp

【パスワード】 「設定書」の[パスワード]を入力します。 例:ab01cd23

「続ける」を選択し、【6】に進んでください。

[3]

Ú	Mail ファイル	編集	表示	メール፣	ł
•	Mail について				
	環境設定			ж.	
	Mail のフィード	バックる	を送信	•	
	サービス			•	
- A.	Mail を隠す			жн	
	ほかを隠す すべてを表示		x	жн	
	Mail を終了			жQ	

Mailのメニューバーから、 [Mail]-[環境設定]を選択します。

【4】

.oci ‡

[環境設定]画面が表示されます。

[アカウント]を選択し、 画面左下の[+」を選択します。

[5]



[アカウントを追加]画面が表示されます。

【氏名】 自由に入力して下さい。 ここで入力した内容が送信メールの送信者として表示され ます。 例:OCTV太郎

【メールアドレス】 「電子メールアドレス設定書」(以下「設定書」)の [電子メールアドレス]を入力します。 例:abcd@f1.octv.ne.jp

【パスワード】 「設定書」の[パスワード]を入力します。 例:ab01cd23

「続ける」で進みます



[受信用メールサーバ]画面が表示されます。

【アカウントの種類】 「POP」を選択します。

【受信用メールサーバ】 「設定書」の[受信メールサーバ]を入力します。 例:pop.f1.octv.ne.jp

【ユーザ名】 初期値として、メールアドレスの@より前の部分が表示されま す。 「設定書」の[電子メールアドレス]を入力します。 例:abcd \rightarrow abcd@f1.octv.ne.jp

【パスワード】 先に入力したものがそのまま引き継がれます。

[続ける]で進みます

[送信用メールサーバ]画面が表示されます。

【送信用メールサーバ】 「設定書」の[送信メールサーバ]を入力します。 例:smtp.f1.octv.ne.jp

【このサーバのみを使用】チェックを入れます。

【認証を使用】チェックを入れます。

【ユーザー名】 「設定書」の「電子メールアドレス」を入力します。 例:abcd@f1.octv.ne.jp

【パスワード】 先に入力したものがそのまま引き継がれます。

[続ける]で進みます

[送信メールのセキュリティ]画面が表示された場合は、 次のように設定します。 注)[送信メールのセキュリティ]画面が表示されない場合は、 【9】に進んでください。

【SSL(Secure Sockets Layer)を使用】 チェックしません。

【認証】「パスワード」を選択します。

[続ける]で進みます



[8]



	ようこそ Mail へ
7:	カウントの概要
mon	アカウントの説明: abcd@f1.octv.ne.jp
M	氏名: OCTV太郎
	メールアドレス: abcd@f1.octv.ne.jp
	ユーザ名: abcd@f1.octv.ne.jp
	受信用メールサーバ: pop.f1.octv.ne.jp
O FR	SSL: A
1	送信用メールサーバ: smtp.f1.octv.ne.jp
(c)	SSL:切
C C	
CURERINO	braham
	✓ アカウントをオンラインにする

[アカウントの概要]画面が表示されます。

入力した内容を確認し、問題がなければ 【アカウントをオンラインにする】にチェックを入れます。

[作成]を選択します。

【10】

000	アカウント	
 一般 アカウント RSS RSS 	送惑メール フォントとカラー	表示 作成 署名 ルール
アカウント	アカウント情報 メ	ールポックスの特性 詳細
POP POP	アカウントの種類:	POP
	説明:	f1.octv.ne.jp
	メールアドレス:	abcd@f1.octv.ne.jp
	氏名:	OCTV太郎
	受信用メールサーバ:	pop.f1.octv.ne.jp
	ユーザ名:	abcd@f1.octv.ne.jp
	パスワード:	•••••
	送信用メールサーバ(SMTP):	smtp.f1.octv.ne.jp:abcd@f1.oct \$
		✓ このサーバのみを使用
+ -		?

[アカウント]画面が表示された場合は、 終了します。

【11】

	送信済み (1) 中 (4) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1	(Q.	2
- MV 24 (312.23)	Tġs XE		
メールボックス 量 受信 【 こに入り	日付て並べ輩え・		
RSS デッブル 💿			
Main water-doze		メッセージ未選択	
+ 🗉 0-			

[Mail]画面が表示されます。

これで、メールの設定は完了です。