Windows Outlook Express ■新規設定方法

※設定には、当社の「電子メールアドレス設定書」が必要ですので、あらかじめご用意ください。 お手元にない方は、OCTVまでご連絡ください。

 $\left(1 \right)$



- OutlookExpressを起動します。
- 注) 初めてOutlook Expressを起動した場合は、
- 【4】の画面が表示されますので、 【4】に進んでください。

$\begin{bmatrix} 2 \end{bmatrix}$

🧐 受信トレイ - Outlook Expres	35	
ファイル(E) 編集(E) 表示(<mark>-</mark>)	ツール① ファセージ(M) ヘルプ(H)	<u>R</u>
		>>
メールの作成 返信 全	すべて同期(乙)	
◎受信トレイ	アドレス帳(B)Ctrl+Shift+B 送信者をアドレス帳(E追加する(D)	
7#1/\$ ×	メッセージルール(R)	
■ Outlook Express ■ (※) ローカル フォルダ ■ (※) 受信トレイ (1)	Windows Messenger 自分のオンライン状態(2)	press 6 ላታንጋዊ
- ③ 送信トレイ - 10 送信済みアイテム	アカウント(<u>A</u>) オポマン (<u>O</u>)	
- ⑦ 削除済みアイテム - ⑫ 下書き	12 送信者: Microsoft Outlook Express チーム 宛先:新述 件名: Outlook Express 6 へようこそ	見の Outlook Expr
連絡先(<u>C</u>) ▼ ×	Outlook	^
表示する連絡先がありません。「連絡先」 をクリックすると、新しい連絡先を作成しま す。	Express メッセージに関することならわま	かせください。
アカウントを構成します。		

メニューバーから、 [ツール] - [アカウント]を選択します。

[3]



[インターネットアカウント] 画面が表示されます。

右のボタンから、 [追加] - [メール]を選択します。

[4]



[インターネット接続ウィザード] 画面が表示されます。

【表示名】 自由に入力して下さい。 ここで入力した内容が送信メールの送信者として 表示されます。

例: OCTV太郎

「次へ」で進みます



[5]

インター	ネット接続ウィザード		
イン:	ターネット電子メール アドレ	λ.	N.
	電子メールのアドレスは、ほかの	ユーザーがあなたに電子メールを送信するために使います。	
	電子メール アドレス(E):	abcd@f1.octv.ne.ip	
		例:t-chofu@microsoft.com	
		〈戻る(B) 次へ(M) > (キャ)	1セル

[6]

インターネット接続ウィザード				
ŧ	子メール サーバー名		×	
	受信メールサーバーの種類(S)	POP3		
	受信メール (POP3、IMAP または HTTP) サ	-/ζ-Φ:		
pop.f1.octv.ne.jp				
	SMTP サーバーは、電子メールを送信するとき	に使用するサーバーです。		
	送信メール (SMTP) サーバー(<u>O</u>):			
	smtp.f1.octv.ne.jp			
		< 戻る(B) 次へ(N)> キャンセル	

[7]

インターネット接続ウィザード					
1	インターネット メール ログオン 米				
			43		
	インターネット サービス プロバイダ	がら提供されたアカウント名およびパスワードを入力してください。			
	アカウント名(A):	abcd@f1.octv.ne.jp			
	パスワード(P):	*****]		
		✔ パスワードを保存する(W)			
メール アカウントにアクセスするときに、インターネット サービス プロバイダがセキュリティで保護されたパスワ ード認証(SPA)を必要としている場合は[セキュリティで保護されたパスワード認証(SPA)を使用する]					
をオンにしてくたさい。 					
< 戻る(图) 次へ(型)> キャンセル					

[8]

インターネット接続ウィザード	
設定完了	×
セットアップを完了するのに必要な情報がすべて入力されました。 これらの設定を保存するには、「完了」をクリックしてください。	
(戻る(<u>B</u>)	完了 キャンセル

【電子メールアドレス】 「電子メールアドレス設定書」(以下「設定書」)の [電子メールアドレス]を入力します。

例:abcd@f1.octv.ne.jp

[次へ]で進みます

【受信メールサーバーの種類】 「POP3」を選択します。

【受信メールサーバー】 「設定書」の[受信メールサーバー(POP)]を入力します。 例:pop.fl.octv.ne.jp

【送信メールサーバー】 「設定書」の[送信メールサーバー(SMTP)]を入力します。 例:smtp.fl.octv.ne.jp

[次へ] で進みます

【アカウント名】 「設定書」の[電子メールアドレス]を入力します。 例:abcd@f1.octv.ne.jp

【パスワード】 「設定書」の [パスワード] を入力します。 例:ab01cd23

【パスワードを保存する】 チェックを入れます。

[次へ] で進みます

[設定完了] 画面が表示されます。

[完了] ボタンを選択します。



[9]



続けて、送信認証の設定を行います。 メニューバーの [ツール] - [アカウント] を選択します。

[10]

すべて メール ニュース ティレクトリサービス j	£tr(∆) →
	前時(日)
************************************	加炉心
	定に規定(1)
4	つポートの
12	72ポート(E)
	単の設定(2)
	19Uð

[インターネットアカウント]画面が表示されます。

[メール]タブを選択します。 該当のアカウントを選択し、 [プロパティ]を選択 します。

[11]

٩	🗟 pop.fl.octv.ne.jp ወታወለታィ 🛛 ? 🗙					
全般 サーバー 接続 セキュリティ 詳細設定						
	サーバー情報				_	
受信メール サーバーの種類(M): POP3						
	受	信メール(Pi	ОР3)Ф:	pop.f1.octv.ne.jp		
	送	信メール (S	MTP)(<u>U</u>):	smtp.f1.octv.ne.jp		
	受信:	メールサーバ	ΐ – —		_	
	P7	カウント名(0)):	abcd@f1.octv.ne.jp		
	R	スワード(<u>P</u>):		*****		
	_			▼パスワードを保存する(₩)		
		セキュリティ	で「朱護された」 。	ペスワード記録止でログオンする(S)		
	送信:	メールサーバ	ζ -			
ļ						

[プロパティ] 画面が表示されます。

[サーバー] タブを選択します。

[このサーバーは認証が必要]のチェックを入れます。



[12]

瘤 pop.fl.octv.ne.jp のプロパティ 🛛 ? 🔀					
全般 サーバー 接続 セキュリティ 詳細設定					
サーバーのポート番号					
送信メール (SMTP)(<u>O</u>): 587 既定値を使用(<u>U</u>)					
□このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(@)					
受信メール (POP3)(型: 995					
✓ このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(Q)					
<u> </u>					
短い 🗇 長い 1分					
送信					
□ 次のサイズよりメッセージが大きい場合は分割する(B) 60 KB					
配信					
サーバーにメッセージのコピーを置く(L)					
🗌 サーバーから削除する(<u>R</u>) 🛛 5 💿 日後					
□ 開『除済みアイテム]を空にしたら、サーバーから削除(M)					
OK きャンセル 適用(<u>A</u>)					

[詳細設定] タブを選択します。

【送信メール (SMTP)】 「587」に変更します。

【受信メール (POP3)】 「995」に変更します。※※

【このサーバはセキュリティで保護された接続(SSL)が必要】 チェックを入れます。※※

※※この設定は推奨です。 問題があった場合は、以下の既定の設定のままでかまいません。 [受信メール (POP3)] 110 [このサーバはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要] チェックなし

[適用]、[OK]を選択して この画面を終了します。

【完了】

ብራው-ዳራት ፖስሃራት			?)
すべて メール ニュー	ス ティルウトリサービス		iata(_) →
アカウント	権関 メート(概念)	接続 使田可能力 勝続	(E)
	/ N SHOL	0.00 - 2 800 BANK	10/17-1(P)
			0.2(c49.2(p)
			102ポート(日)
			1040-010 G2(a)
-			THE WORK EVEN
			50M

[インターネットアカウント]画面に戻ります。

[閉じる]を選択します。

これで、メールの設定は完了です。

