Windows Thunderbird 10.0 ■設定確認方法

※確認には、当社の「電子メールアドレス設定書」が必要ですので、あらかじめご用意ください。 お手元にない方は、OCTVまでご連絡ください。

【1】



Mozilla Thunderbird10.0 を起動します。

[2]



フォルダー覧から、確認したいアカウントを選択し、 [このアカウントの設定を表示する]を選択します。

[3]

ローカルフォルダ 述態メール	アカウント設定 - <abc@f1.octv.ne.jp></abc@f1.octv.ne.jp>		
ディスク増減 =20071-004 ns_0 サーパ切加 塩屋取え(と物知フォルダ 増量シール ディスク増減 増加 単加 単加 単加 単加 サーパ	アカウント名(M): abc@ 脱定の差出人情報 このアカウントで使用する 表すために使用されます。	f1.octv.ne.jp る既定の産出人情報を設定してください。これはメッセージ	D差出人が誰であるかを
	名前()):	OCTV太郎	
	メールアドレス(E):	abc@f1.octv.ne.jp	
	2016年2((4月47-05)(2):	□ HTML 形式で記述する (例: 太子 、 改行は * B入する (デキスト変たは HTML、 画乗ファイル)(1):	pu>)(T)
			参照()
	三 メッセージに vCard	を添付する(2)	vCard 在編集(D)
	送信 (SMTP) サーバ(U): abc - smtp.f1.octv.ne.jp (既定) -		
アカウント操作(A)・			差出人情報を管理(M)

[アカウント設定]画面が表示されます。

【名前】 自由に入力します。 ここで入力した内容が送信メールの送信者として 表示されます。 例:OCTV太郎

【メールアドレス】 「電子メールアドレス設定書」(以下「設定書」)の [電子メールアドレス]を入力します。 例:abcd@f1.octv.ne.jp

【送信(SMTP)サーバ】 指定されているサーバ名を確認しておきます。 【4】

(ローカルフォルダ 注意シール	サーバ設定				
ディスク領域	サーバの接望: POP メールサーバ				
**hoのf1 orty ne jp サーバ設定 といたことで初知なフォルダ	サーバ(た(S): pop.fl.octv.ne.jp ボート(的): 995日 認定値: 995 ユーザ名(M): abcゆfl.octv.ne.jp				
編集とアトレス人力 迷惑メール	セキュリティ設定				
ディスク構成 開新経済 セキュリティ 送信 (SMTP) サーバ	掛紙の保護(山): SSL/TL5 ・ 総証方式(1): 通常のパスワード総証 ・				
	D バルボ S 新着メッセーラがないかに注動に発起する(二) 新着メッセージないかい(2) 10回 カンとに発送する ゴームラジュードを記録がになった) 「クランコードにたシザーンを発表す(G) グランコードしてから(2) 14 日菜上見高しにスッセーラは相談する グランコードしてから(2) 14 日菜上見高しにスッセーラは相談する グランコードしたメッセーラを相似したらサーバからも相談する(2) 祥和(3). 代表: 「(4). 「(4). 「(4). 「(4). 「(4). 「(4). 「(4). 「(4). 「(4). 「(4). 「(4). 「(4). 「(4). 「(4). 「(4). 〔(4). [(4).]				
	1.00-200854-				
	×9 C->0/MIT.				

[サーバ設定]を選択します。

【サーバ名】 「設定書」の[受信メールサーバー(POP)]を入力します。 例:pop.f1.octv.ne.jp

【ユーザ名】 「設定書」の[電子メールアドレス]を入力します。 例:abcd@f1.octv.ne.jp

【接続の保護】、【認証方式】、【ポート】 以下の組み合わせのいずれかになっていることを確認します。

「SSL/TLS」、「通常のパスワード認証」、[995] 「なし」、「平文のパスワード認証(安全でない)」、[110]

【新着メッセージがないか起動時に確認する】 チェックをつけます。

【新着メッセージがないか~分ごとに確認する】 チェックをつけ、任意の時間を入力します。

【新着メッセージを自動的にダウンロードする】 チェックをつけます。

【ダウンロード後もサーバにメッセージを残す】 チェックを外すことをお勧めします。 ※チェックを入れた場合は、必ず以降のオプションと併用して ご利用ください。

【ダウンロートしてから〇日以上経過したメッセージは削除する】 ご利用の状況にあわせて、任意の日数を設定します。

【ダウンロードしたメッセージを削除したらサーバからも削除する】 ご利用の状況にあわせて、チェックをつけます。

※メールが蓄積してメールサーバーの容量を超えてしまった場合、新着メールを受信することができなくなりますのでご注意ください。

[5]



[送信(SMTP)サーバ]を選択します。

ー覧から、【3】で指定されているサーバ名を選択し、 [編集]を選択します。

[6]

設定			
説明(<u>D</u>):			
サーバ名(<u>S</u>):	smtp.f1.octv.ne.jp		
ポート番号(<u>P</u>):	587	既定值: 25	
セキュリティと記	2ie		_
セキュリティと記			_
セキュリティと言 接続の保護(<u>N</u>):	認証 STARTTLS		•
セキュリティと 接続の保護(<u>N</u>): 認証方式(<u>I</u>):	認証 STARTTLS 通常のパス	: ワード認証	•
セキュリティと話 接続の保護(<u>N</u>): 認証方式(I): ユーザ名(<u>M</u>):	認証 STARTTLS 通常のパス abc@f1.oc	: ワード認証 tv.ne.jp	•

[送信(SMTP)サーバ]画面が表示されます。

【サーバ名】 「設定書」の[送信メールサーバー(SMTP)]を入力します。 例:smtp.f1.octv.ne.jp

【ポート番号】 「587」と入力します。

【接続の保護】 「STARTTLS」を選択します。

【認証方式】 「通常のパスワード認証」を選択します。

【ユーザ名】 「設定書」の[電子メールアドレス]を入力します。 例:abcd@f1.octv.ne.jp

[OK]を選択して、この画面を終了します。

【完了】

4ローカルフォルダ 沫燃メール	送信 (SMTP) サーバの設定			
ディスク領域 #abc@f1.octv.ne.jp	アカウントを複数お持ちの場合に複数の送信(SMTP)サーバを設定できますが、これは上級ユーザ向けです。複 数の SMTP サーバを設定するとメッセージの送信時にエラーが発生することがあります。			
送信控えと特別なフォルダ	abc@f1.octv.ne.jp - smtp.f1.octv.ne.jp (既注)	追加(0)		
編集とアドレス人力 迷惑メール		·氟烷(<u>E</u>)		
ディスク領域 開封確認		削除(M)		
セキュリティ		既定値に設定(工)		
	ユーシム。acodiaLocovie,jp 認証方式。最近の構造 接続の構造: STARTTLS			
100 (100) (100 (to fail)	7			

[送信(SMTP)サーバの設定]画面に戻ります。

[OK]を選択し、この画面を終了します。

これで、メールの設定確認は完了です。