Windows10 メール

■設定確認方法

※設定には、当社の「電子メールアドレス設定書」が必要ですので、あらかじめご用意ください。 お手元にない方は、0CTVまでご連絡ください。

[1]



メール を起動します。

【2】



[アカウント名]を「右クリック」します。



【3】



【4】

アカウントの設定	×
OCTV太郎 アカウントの設	定
abc@f1.octv.ne.jp	
ユーザー名	
abc@f1.octv.ne.jp	
パスワード	
••••••	
アカウント名	
OCTV太郎	
メールボックスの同期設定を変更 コンテンツを同期するためのオブションです。]
アカウントの削除 このアカウントをデバイスから削除します。	-
保存	キャンセル

[アカウント設定]を選択します。

[アカウントの設定] 画面が表示されます。

【ユーザー名】 「電子メールアドレス設定書」(以下「設定書」) の [電子メールアドレス]を入力します。 例:abc@f1.octv.ne.jp

【パスワード】 「設定書」の[パスワード]を入力します。 例:ab01cd23

【アカウント名】 受信トレイやアカウント一覧に表示する名前を 入力します。

[メールボックスの同期選択を変更]を選択しま す。



[5]

アカウントの設定	×	
OCTV太郎の同期設定		
新しいメールをダウンロードする頻度		
使用状況に応じて	\sim	
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー		
現在の同期間隔:2時間ごと		
✔ 常にメッセージ全体とインターネット画像を	ダウンロードする	
ダウンロードするメールの期間		
過去 3 か月間	\checkmark	
この名前を使用してメッセージを送信		
OCTV太郎		
同期オプション		
メール		
一 オン		
メールボックスの詳細設定 受信および送信メール サーバーの情報		
完了	キャンセル	

[同期設定] 画面が表示されます。

【新しいメールをダウンロードする頻度】 お好みの頻度を選択してください。 例:使用状況に応じて

【ダウンロードするメールの期間】 [過去3カ月間]を選択します。 ※制限したい場合は設定を変更してください。

【この名前を使用してメッセージを送信】 ここで入力した内容が送信メールの送信者として 表示されます。 例: 0CTV 太郎

【同期オプション】 「オン」にします。

[メールボックスの詳細設定]を選択します。



[6]

受信メール サーバー		
pop.f1.octv.ne.jp	×	
送信 (SMTP) メール サーバー		
smtp.f1.octv.ne.jp		
✓ 送信サ−バ−は認証が必要		
✓ メールの送信に同じユーザー名とパスワードを使う		
✓ 受信メールに SSL を使う		
□ 送信メールに SSL を使う		
完了	キャンセル	

【受信メールサーバー】 「設定書」の[受信メールサーバー]を入力し ます。 例:pop.fl.octv.ne.jp

【送信メール (SMTP) サーバー】
「設定書」の [送信メールサーバー] を入力します。
例: smtp. fl. octv. ne. jp

【送信サーバーには、認証が必要です】 チェックを入れます。

【送信メールに同じユーザー名とパスワード を使用する】 チェックを入れます。

【受信メールには SSL が必要】 チェックを入れます。

【送信メールには SSL が必要】 チェックを外します。

[完了]を選択します。



【7】

アカウントの設定 ×		
OCTV太郎 アカウントの設定		
abc@f1.octv.ne.jp		
ユーザー名		
abc@f1.octv.ne.jp		
パスワード		
••••••		
アカウント名		
OCTV太郎		
メールボックスの同期設定を変更 コンテンツを同期するためのオブションです。 アカウントの削除 このアカウントをデバイスから削除します。		
保存	キャンセル	

[アカウントの設定] 画面が表示されます。

[保存]を選択します。

これで、メールの設定は完了です

