Windows10 メール

■新規設定方法

※設定には、当社の「電子メールアドレス設定書)が必要ですので、あらかじめご用意ください。 お手元にない方は、0CTVまでご連絡ください。

【1】



メール を起動します。

【2】



初めてを起動した場合は、[ようこそ] 画面が 表示されます。

[アカウントの追加]を選択します。

【5】に進んでください。

注) [ようこそ] 画面が表示されない場合は、 【3】に進んでください。



【3】



[アカウント]を選択します。

【4】



[アカウントの管理] が表示されます。

[アカウントの追加]を選択します。



[5]

アカウントの追加	×
アカウントの選択	
Outlook.com Outlook.com, Live.com, Hotmail, MSN	
EXChange Exchange, Office 365	
G Google	
iCloud	
その他のアカウント POP、IMAP	
🔆 詳細設定	
閉じる	

[アカウントの選択] 画面が表示されます。

[詳細設定]を選択します。

[6]

アカウントの追加	<
詳細設定 セットアップするアカウントの種類を選択します。不明な場合は、サービ ス プロバイダーに確認してください。	
Exchange ActiveSync Exchange、および Exchange ActiveSync を使用するその他のアカウントが含まれま す。	
インターネット メール POP または IMAP アカウントを使用すると、Web ブラウザーでメールを表示できます。	
キャンセル	

[詳細設定] 画面が表示されます。

[インターネット メール]を選択します。



アカウントの追加	×
インターネット メール アカウント	
メール アドレス	
abc@f1.octv.ne.jp	
ユーザー名	
abc@f1.octv.ne.jp	
例: kevinc、kevinc@contoso.com、domain¥kevinc	
パスワード	
•••••	
ፖክታንኮዳ	
OCTV太郎	
この名前を使用してメッセージを送信	
OCTV太郎	
受信メール サーバー	
pop.f1.octv.ne.jp	
アカウントの種類	
POP3	~
メールの送信 (SMTP) サーバー	
smtp.f1.octv.ne.jp	

[インターネットメールアカウント] 画面が表示さ れます。

【メールアドレス】
「電子メールアドレス設定書」(以下「設定書」)
の [電子メールアドレス]を入力します。
例: abc@f1. octv. ne. jp

【ユーザー名】

「設定書」の[電子メールアドレス]を入力します。 例:abc@f1.octv.ne.jp

【パスワード】

「設定書」の[パスワード]を入力します。 例:ab01cd23

【アカウント名】 受信トレイやアカウント一覧に表示する名前を入 力します。

【この名前を使用してメッセージを送信】 自由に入力して下さい。 ここで入力した内容が送信メールの送信者として 表示されます。 例: OCTV 太郎

【受信メールサーバー】 「設定書」の[受信メールサーバー]を入力します。 例: pop. fl. octv. ne. jp

【アカウントの種類】 「POP3」を選択します。

【送信メール (SMTP) サーバー】
「設定書」の[送信メールサーバー]を入力します。
例: smtp. fl. octv. ne. jp

[画面下段] へ移動します。



【8】

✓ 送信サーバーには、認証が必要です	
✔ 送信メールに同じユーザー名とパスワードを使用する	
✓ 受信メールには SSL が必要	
□ 送信メールには SSL が必要	
キャンセル	サインイン

【送信サーバーには、認証が必要です】 チェックを入れます。

【送信メールに同じユーザー名とパスワード を使用する】 チェックを入れます。

【受信メールには SSL が必要】 チェックを入れます。

【送信メールには SSL が必要】 チェックを外します。

[サインイン]を選択します。

【9】



[すべて完了しました。] 画面が表示されます。

[完了]を選択します。

これで、メールの設定は完了です。

