Windows Windowsメール ■設定確認方法

※設定には、当社の「電子メールアドレス設定書」が必要ですので、あらかじめご用意ください。 お手元にない方は、OCTVまでご連絡ください。

 $\left(1 \right)$



Windowsメールを起動します。

[2]

	ラール(1) メッセージ(M) ヘルプ(H)		検索	
	5)	•••	_	
🍃 ローカル フォルタ	すべて問題(Z)	受信日時 ・		
量 受信トレイ 量 送信トレイ 目 送信活みアイアム	Windows アドレス様(C) CbH+Shift+C 百出人をアドレス様に出版する(D) Windows サレンボー(L)	このビューにはアイテムがありません。		
ごみ箱 ば下書き	xut=0::=:(P)			
き 注意メール	ニュースグループ(W) Ctrl+W			
3 740097F 32327	アカウント(A)			
	送版メールのオプション(J) オプション(O)			
	凝出人: 飛先: 作名:	マットー 21-11日日 キャップ 11日 キャッ		
		XYU-YUMRCHCHRUN		

メニューバーから、 [ツール] - [アカウント]を選択します。

[3]



[インターネットアカウント] 画面が表示されます。

設定を確認したいアカウントを選択し、 [プロパティ]を選択します。



[4]

 pop.fl.octv.ne.jp プロパラ 全般 サーバー 接続 セキュ メール アカウント ごれらのサーバー (例: 仕事、Wind pop.fl.octv.ne.jp 	ティ リティ 詳細設定 ーに覚えやすい名前をつけてください lows メール)。	×
ユーザー情報 名前(N): 会社(O):	OCTV太郎	
電子メール アドレス(M): 返信アドレス(Y):	abc@f1.octv.ne.jp	
✓×−ルの受信時および同り	明時にこのアカウントを含める(I)	
	OK キャンセル 道用(A)	

[プロパティ] 画面が表示されます。 [全般] タブが選択されていることを確認します。

【名前】 自由に入力します。 ここで入力した内容が送信メールの送信者として表示されます。 例: OCTV太郎

【電子メールアドレス】 「電子メールアドレス設定書」(以下「設定書」)の 「電子メールアドレス」を入力します。 例:abc@f1.octv.ne.jp

【メールの受信時および同期時にこのアカウントを含める】 チェックを入れます。

$\begin{bmatrix} 5 \end{bmatrix}$

pop.f1.octv.ne.jp プロパティ	×
全般 サーバー 接続 セキュリティ 詳細設定	
サーバー情報	
受信メール サーバーの種類(<u>M</u>): POP3	
受信メール (POP3)([): pop.fl.octv.ne.jp	
送信メール (SMTP)(山): smtp.f1.octv.ne.jp	
受信メール サーバー	
ユーザー名(A): abc@f1.octv.ne.jp	
ノセコード(2):	
☑ パスワードを保存する(<u>₩</u>)	
セキュリティで保護されたパスワード認証でログオンする(S)	
送信メール サーバー	
✓ このサーバーは認証が必要(<u>い</u>)	
びば ちゃっかれ 「酒田	(A)

[サーバー] タブを選択します。

【受信メールサーバーの種類】 「POP3」となっていることを確認します。

【受信メール(POP3)】 「設定書」の[受信メールサーバー(POP)]を入力します。 例: pop. fl. octv. ne. jp

【送信メール(SMTP)】 「設定書」の「送信メールサーバー(SMTP)」を入力します。 例:smtp.fl.octv.ne.jp

【ユーザー名】 「設定書」の「電子メールアドレス」を入力します。 例:abc@f1.octv.ne.jp

【パスワード】 「設定書」の「パスワード」を入力します。 例:ab01cd23

【パスワードを保存する】 チェックを入れます。

【セキュリティで保護されたパスワード認証でログオンする】 チェックしません。

【このサーバーは認証が必要】 チェックを入れます。

[設定]を選択します。



[6]
送信メール サーバー
ログオン情報
◎ 受信メール サーバーと同じ設定を使用する(U)
◎ 次のユーザー名とパスワードでログオンする(0)
ユーザー名(E):
パスワード(P):
Iノパスワードを保存する(W)
□セキュリティで保護されたパスワード認証でログオンする(S)
OK キャンセル

[7]

 全般 サーバー 接続 セキュリティ 詳細設定 サーバーのポート番号 送信メール (SMTP)(<u>0</u>): 587 既定値を使用(L)
サーバーのポート番号 送信メール (SMTP)(<u>0</u>): 587 既定値を使用(L)
送信メール (SMTP)(<u>0</u>): 587 既定値を使用(L
□ このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(0)
受信メール (POP3)(I): 995
図 このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(C)
サーバーのタイムアウト
短い
送信
□次のサイズよりメッセージが大きい場合は分割する(2) 60 KB
配信
ナーバーにメッセージのコピーを置く(L)
□サーバーから削除する(<u>R</u>) 5 → 日後
□[ごみ箱]を空にしたら、サーバーから削除(M)
OK キャンセル 通用(<u>A</u>)

[送信メールサーバー] 画面が表示されます。

【ログオン情報】 「受信メールサーバーと同じ設定を使用する」を選択し ます。

[OK]を選択し、この画面を終了します。

[プロパティ] 画面に戻ります。 [詳細設定] タブを選択します。

【送信メール (SMTP)】 「587」と入力します。

【このサーバはセキュリティで保護された接続(SSL)が必要】 チェックしません。

【受信メール (POP3)】、 【このサーバはセキュリティで保護された接続(SSL)が必要】 以下の組み合わせのいずれかになっていることを確認します。

「995」、チェックあり または 「110」、チェックなし

【サーバーにメッセージのコピーを置く】 チェックを外すことを強くお勧めします。 ※チェックを入れると、メールが蓄積し、メールサーバーの容量を 超えてしまった場合、新しいメールを受信することができなくなりますので ご注意ください。

[適用]、[OK]を選択して この画面を終了します。

【完了】

メール	^ ia	九口(A)
pop.fl.octv.ne.jp(規定) abc@fl.octv.ne.jp		间除(R)
		パティ(P
msnews.microsoft.com		
ディレクトリ サービス	₩	(こ設定(D
	イン	ポート(I).
	エクス	ポート(E)
	同語	D設定(S)

[インターネットアカウント] 画面に戻ります。

[閉じる]を選択します。

これで、メールの設定確認は完了です。

